



5-09**KARVALAKKI (B,C,E)
LANGAT****LANKAVAIHTOEHTO RAGGI
KOOT****LANGANMENEKKI****RAGGI****TINDRA lanka 1****TINDRA lanka 2****PUIKOT****DESIGN****TEKSTI & OHJE****NEULETIHEYS****KARVALAKKI, ANNA-KARENINA-MYSSY & KÄNNYKKÄKOTELO**

Tindra (100% polyesteriä. Kerässä noin 50 g = 90 m)

Raggi (70% "Superwash"-villaa, 30% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m)

Gästrike 4-säik., Vinga

XS/S(M/L) (Musta karvalakki kuvassa on kokoa M/L)

Noin 100(100) g (B: 1510 C: 1558 E: 1549)

Noin 80(80) g (B: 61201 C: 61200 E: 61201)

Noin 80(80) g (B: 61201 C: 61200 E: 61203)

Nro 4.5

Järbo Garn **SÄHKÖPOSTI** patterns@jarbo.se

Camilla Krogsgaard

Noin 13 s helmineuletta puikoilla nro 4.5 = 10 cm - tai valitse puikot sen mukaan, että neuletiheys täsmää.

TIETOJA LANGOISTA
 Järbo Garn AB PUH. + 46 26-27 30 30 **SÄHKÖPOSTI** info@jarbo.se
LISÄÄ OHJEITA Järbo Garnin kotisivulla www.jarbo.se
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja julkaiseminen
 on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.

KIITÄMME
VAATTEET & TARVIKKEET EXIT — Valbo köpcentrum

ANNA-KARENINA-MYSSY (A,D,F)**LANGAT**

Tindra (100% polyesteriä. Kerässä noin 50 g = 90 m)

Raggi (70% "Superwash"-villaa, 30% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m)

LANKAVAIHTOEHTO RAGGI

Gästrike 4-säik., Vinga

KOOT

S(M)L (Kuvan vauvalla on koko S, pojalla ja tytöllä koko M)

LANGANMENEKKI**RAGGI**

Noin 40(60)80 g (A: 1510 D: 1510 F: 1574)

TINDRA lanka 1

Noin 30(35)40 g (A: 61200 D: 61200 F: 61201)

TINDRA lanka 2

Noin 30(35)40 g (A: 61201 D: 61201 F: 61202)

PUIKOT

Nro 4.5

DESIGNJärbo Garn **SÄHKÖPOSTI** patterns@jarbo.se**TEKSTI & OHJEET**

Camilla Krogsgaard

NEULETIHEYS

Noin 13 s sileäänneuletta puikoilla nro 4.5 = 10 cm - tai valitse puikot sen mukaan, että neuletiheys täsmää.

KÄNNYKKÄKOTELO (G-K)**LANGAT**

Soft Cotton (100% puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)

LANKAVAIHTOEHTO

Super Soft Cotton

KOKO

Noin 7½ x 13 cm

LANGANMENEKKI

Noin 50 g (G: väri 8850 H: 8852 I: 8855 J: 8853 K: 8851)

VIRKKUUKOUKKU

Nro 2.5

TARVIKKEET

Noin 1-2 cm tarranauhaa (kanteen).

SUUNNITTELU & OHJEJärbo Garn **SÄHKÖPOSTI** patterns@jarbo.se**LYHENTEET**

s=silmukka, ps=piilosilmukka, kjs=ketjusilmukka, p=pylväs

SELITYKSET**HUOM!** Koko päähine neulotaan helmineuletta 3 langalla (=1 Raggi-lanka, 2 Tindra-lankaa).**Reunas:** Ens. ja viim. s neulotaan aina oikein. **Lisää 1 s:** Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo se oikein.**Kavenna 1 s:** Neulo 2 s yhteen.**HELMINEULE****Kerros 1:** Neulo 1 o, 1 n krs loppuun.**Kerros 2:** Neulo o nurin ja n oikein.

Jatka neuloen krs 2 koko ajan.

VIHJE

Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn, se helpottaa työn sujuvuutta.

KARVALAKKI (B,C,E)

Lippa: Luo 13(13) s puikoilla nro 4.5 ja neulo helmineuletta 1. krs = nurja puoli. Lisää 1(1) s joka 2. krs:n alussa ja lopussa kunnes puikolla on 23(23) s. Kun työn pituus on 12(12) cm, siirrä työ apupuikolle. **Korvalaput:** Luo 7(9) s ja neulo 3 krs, lisää sen jälkeen joka 2. krs:lla 1(1) s ennen reunas, kunnes puikolla on 13(19) s. Kun työn pituus on 9(11) cm: Luo 5(7) s krs:n lopussa ja neulo vielä 5 cm. Siirrä työ apupuikolle. Neulo toinen samanlainen osa, mutta vastakkaiseen suuntaan. Aloita siitä korvalapusta, jonka alussa on 5(7) s, neulo kunnes on 1(1) s jäljellä, neulo korvalapun s yhteen lipan ensimmäisen s:n kanssa, neulo lippaa, kunnes on 1(1) s jäljellä, neulo lipan s yhteen seuraavan korvalapun ens. s:n kanssa = 57(73) s. Neulo vielä 11(14) cm. Kavenna sen jälkeen tasavälein 13(20) s seur. krs:lla = 44(53) s. Neulo 3 krs. Kavenna seur. krs:lla 12(17) s tasavälein = 32(36) s. Neulo 3 krs. Kavenna sen jälkeen 8(12) s tasavälein = 24(24) s. Neulo 1(1) krs. Seur. krs:lla neulotaan kaikki s:t pareittain yhteen paitsi reunas. Neulo 1(1) krs. Katkaise lanka ja vedä s:iden läpi.

VIIMEISTELY

Ompele takasauma ja päättelee langat tarkoin.

PESUOHJE

Pesu ilman huuhteluainetta

Kaikissa lankavyötteissä on lankojen pesuosoitukset. Pese neulevaatteet villaohjelmalla, nurjapuoli ulospäin. Pesu ilman huuhteluainetta.

ANNA-KARENINA-MYSSY (A,D,F)

Luo 50(68)74 s puikoilla nro 4.5 ja neulo joustinneuletta 2 o, 2 n. Krs:n alussa ja lopussa 1 reunas, 1 n, 2 o. Kun työ on noin 11(12)13 cm neulotaan sileää. Kavenna 1. krs:lla (oikealla) 8(10)12 s tasavälein (noin joka 5.-6. s neulotaan yhteen) = 42(58)62 s. Neulo 3 krs ilman kavennuksia, kavenna seur. krs:lla 10(12)15 s tasavälein (noin joka 3.-4. s neulotaan yhteen) = 32(46)47 s. Neulo 1 krs ilman kavennuksia ja kavenna seur. krs:lla 10(16)15 s tasavälein (noin joka 2.-3. s yhteen) = 22(30)32 s. Neulo 1 krs ilman kavennuksia ja neulo sitten kaikki s:t pareittain yhteen = 11(15)16 s. Neulo 1 nurja krs ilman kavennuksia, katkaise lanka ja pujota loppujen s:iden läpi.

VIIMEISTELY

Kiristä laki ja päättele langat hyvin. Ompele myssyn sauma yhdellä Raggi-langalla. Muotoile myssyn laki siten, että se on keskeltä päälakea litteä, joustinneuleesta eteenpäin.

PESUOHJE



Pesu ilman huuhteluainetta

Kaikissa lankavyötteissä on lankojen pesusuositukset. Pese neulevaatteet villaohjelmalla, nurjapuoli ulospäin. Ei saa käyttää huuhteluainetta.

KÄNNYKKÄKOTELO (G-K)

SELITYKSET

Virkaa joka krs:n alkuun 3 kjs ja loppuun p kjs:aan. Työnnä koukku molempien silmukanreunojen läpi. Joka krs:n alussa 3 kjs ei lasketa pylvääksi.

Ketjusilmukka (kjs): Tee 1 silmukka, *työnnä koukku silmukkaan ja vedä 1 s, toista kohdasta * kunnes silmukoita on haluttu määrä. **Pylväs (p):** Tee 1 langankierto virkkuukoukun ympäri, työnnä koukku ed. krs:n s:aan ja vedä 1 s (=3 s koukulla), vedä 2 s:n läpi, langankierto, vedä vim. 2 s:n läpi. **Pylväät yhteen (p yhteen):** Virkaa niin monta p kuin on mainittu, mutta jätä 1 s jäljelle virkkuukoukulle joka p:stä, vedä lopuksi kaikkien s:iden läpi.

KÄNNYKKÄKOTELO

Luo 39 kjs virkkuukoukulla nro 2.5.

Kerros 1: Aloita 4. kjs:sta ja virkaa 36 p.

Kerros 2: Jätä 1. p väliin, virkaa 35 p, 2 p 3. kjs:aan.

Kerros 3: 1 p 1. p:een, 36 p, 1 p 3. kjs:aan.

Kerros 4: Jätä 1. p väliin, virkaa 37 p, 2 p 3. kjs:aan.

Kerros 5: Jätä 1. p väliin, 2 p yhteen, 36 p, 1 p 3. kjs:aan.

Kerros 6: Jätä 1. p väliin, 36 p, 2 p yhteen.

Kerros 7: Jätä 1. p väliin. 2 p yhteen, 34 p, 1 p 3. kjs:aan.

Kerros 8: Jätä 1. p väliin, 34 p, 2 p yhteen.

Kerros 9: 11 ps, 3 kjs, 24 p, 1 p 3. kjs:aan.

Kerros 10-16: Jätä 1. p väliin, 24 p, 1 p 3. kjs:aan.

Katkaise lanka. Taita kotelo ja ompele lyhyt sivu ja pitkä sivu.

Kantohihna: Luo noin 200 kjs, aloita 4. s:sta ja virkaa 2 krs p.

Kiinnitä hihna takareunaan.

Kannen lukitus: Ompele pieni pala tarranauhaa kannen sisäpinnalle sekä vastakkaiseen kohtaan.

PESUOHJE



Kaikissa lankavyötteissä on lankojen pesusuositukset. Pese neulevaatteet villaohjelmalla, nurjapuoli ulospäin.