



A

D

B

C

B

E

G

J

I

F

H

K

5-09**GARNKVALITÉ (B,C,E)****GARNALTERNATIV RAGGI****STORLEKAR (B,C,E)****GARNÅTGÅNG (B,C,E)****RAGGI****TINDRA tråd 1****TINDRA tråd 2****STICKOR (B,C,E)****DESIGN****TEXT & GRADERING****MASKTÄTHET (B,C,E)****RYSSMÖSSA, ANNA-KARENINAMÖSSA & MOBILVÄSKA**

Tindra (100% Polyester. Nystan ca 50 g = 90 m)

Raggi (70% Ull "Superwash", 30% polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)

Gästrikke 4 tr, Vinga

XS/S(M/L) (Svart ryssmössa på bild är stl M/L)

Ca 100(100) g (**B:** 1510 **C:** 1558 **E:** 1549)Ca 80(80) g (**B:** 61201 **C:** 61200 **E:** 61201)Ca 80(80) g (**B:** 61201 **C:** 61200 **E:** 61203)

Nr 4.5

Järbo Garn **E-POST:** patterns@jarbo.se

Camilla Krogsgaard

Ca 13 m mosstickning på st nr 4.5 = 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor så att masktätheten stämmer.

GARNUPPLYSNING

Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
FLER BESKRIVNINGAR Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

ETT TACK TILL

KLÄDER & TILLBEHÖR EXIT — Valbo köpcentrum

GARNKVALITÉ (A,D,F)

Tindra (100% Polyester. Nystan ca 50 g = 90 m)

Raggi (70% Ull "Superwash", 30% polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)

Gästrikke 4 tr, Vinga

S(M)L (Baby på bild har stl S, Pojke och flicka på bild har stl M)

GARNALTERNATIV RAGGI**STORLEKAR (A,D,F)****GARNÅTGÅNG (A,D,F)****RAGGI****TINDRA tråd 1****TINDRA tråd 2****STICKOR (A,D,F)****DESIGN (A,D,F)****TEXT & GRADERING****MASKTÄTHET (A,D,F)**Ca 40(60)80 g (**A:** 1510 **D:** 1510 **F:** 1574)Ca 30(35)40 g (**A:** 61200 **D:** 61200 **F:** 61201)Ca 30(35)40 g (**A:** 61201 **D:** 61201 **F:** 61202)

Nr 4.5

Järbo Garn **E-POST:** patterns@jarbo.se

Camilla Krogsgaard

Ca 13 m slätstickning på st nr 4.5 = 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor så att masktätheten stämmer.

GARNKVALITÉ (G-K)**GARNALTERNATIV****STORLEK (G-K)****GARNÅTGÅNG (G-K)****VIRKNÅL (G-K)****TILLBEHÖR (G-K)****DESIGN & TEXT (G-K)**

Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

Super Soft Cotton

Ca 7½ x 13 cm

Ca 50 g (**G:** fg 8850 **H:** 8852 **I:** 8855 **J:** 8853 **K:** 8851)

Nr 2.5

Ca 1-2 cm kardborreband (till väsklocket).

Järbo Garn **E-POST:** patterns@jarbo.se**FÖRKORTNINGAR**

m=maska, lm=luftmaska, st=stolpe, tills=tillsammans

FÖRKLARINGAR (A-F)**OBS!** Hela mössan stickas i mosstickning med 3 trådar (=1 tråd Raggi, 2 trådar Tindra).**Kantm:** Första och sista m stickas alltid rät. **Öka 1 m:** Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.**Minska 1 m:** Sticka 2 m tills.**MOSSTICKNING****Varv 1:** Sticka 1 rm, 1 am v ut.**Varv 2:** Sticka rm över am och am över rm.

Fortsätt sticka v 2 hela tiden.

TIPS**Läs igenom hela beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.****RYSSMÖSSA (B,C,E)**

Pannskärm: Lägg upp 13(13) m på stickor nr 4.5 och sticka mosstickning 1:a v = avigsidan. Öka 1(1) m i början och slutet på varannat v tills det är 23(23) m kvar. När arb mäter 12(12) cm sättes arb på en nål. **Öronlapp:** Lägg upp 7(9) m och sticka 3 v, öka därefter varannat v 1(1) m innanför kantm till det är 13(19) m kvar. När arb mäter 9(11) cm: Lägg upp 5(7) m i slutet av v och sticka ytterligare 5 cm. Sätt arbetet på en nål. Sticka en lika del till, men åt motsatt håll. Börja med öronlappen som har 5(7) m i början på arb, sticka tills det finns 1(1) m kvar, sticka ihop öronlappens m med den första m på pannskärmen, sticka pannskärmen tills 1(1) m finns kvar, sticka ihop pannskärmens m med den första m på nästa öronlapp = 57(73) m. Sticka ytterligare 11(14) cm. Minska därefter jämt fördelat 13(20) m på nästa v = 44(53) m. Sticka 3 v. Minska på nästa v 12(17) m jämt fördelade = 32(36) m. Sticka 3 v. Minska därefter 8(12) m jämt fördelade = 24(24) m. Sticka 1(1) v. På nästa v stickas alla m ihop 2 och 2 innanför kantm. Sticka 1(1) v. Ta av garnet och dra det genom m.

MONTERING


Sy ihop sömmen mitt bak och fäst trådarna mycket noga.

ANNA-KARENINAMÖSSA (A,D,F)

Lägg upp 50(68)74 m på stickor nr 4.5 och sticka resår 2 rm, 2 am. Börja och sluta v med 1 kantm, 1 am, 2 rm. Efter ca 11(12)13 cm stickas slätstickning. Minska på 1 :a v (rätsidan) 8(10)12 m jämt fördelat (ca var 5:e-6:e m stickas tillsammans) = 42(58)62 m. Sticka 3 v utan minskningar, minska på nästa varv 10(12)15 m jämt fördelat (ca var 3:e-4:e m stickas tillsammans) = 32(46)47 m. Sticka 1 v utan minskningar och minska på nästa varv 10(16)15 m jämt fördelat (ca varannan-var 3:e m tillsammans) = 22(30)32 m. Sticka 1 v utan minskningar och sticka sedan ihop alla m 2 och 2 = 11(15)16 m. Sticka 1 avigt v utan minskningar, klipp av garnet och trä det genom de återstående m.

MONTERING

Dra åt toppen och fast trådarna väl. Sy ihop mössan med 1 tråd Raggi. Forma överdelen på mössan så att den blir ganska platt på mitten huvudet, efter resåren.

TVÄTRÅD (A-F)

Använd ej sköljmedel

På alla våra bandroller finner Du tvättrådsrekommendationer för garnkvaliteten. För färdig produkt rekommenderar vi skonsam tvätt. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.

MOBILVÄSKA (G-K) FÖRKLARINGAR

Börja varje v med 3 lm och sluta varje v med st i lm på slutet. Gör nedtag genom båda maskbågarna.
De 3 lm i början på varje v räknas inte som st.

Luftmaska (lm): Gör 1 ögla, *stick ner virknålen och drag upp 1 m, upprepa från * till önskat antal m.

Stolpe (st): Gör 1 omslag om virknålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (=3 m på nålen), dra igenom 2 m, omslag, dra igenom de sista 2 m. **Stolpe tillsammans (st tills):** Virka så många st som står angivet men låt 1 m bli kvar på virknålen för varje st, drag till slut igenom alla m.

MOBILVÄSKA

Lägg med virknål nr 2.5 upp 39 lm.

Varv 1: Börja i 4:e lm och virka 36 st.

Varv 2: Hoppa över 1:a st, virka 35 st, 2 st i 3:e lm.

Varv 3: 1 st i 1:a st, 36 st, 1 st i 3:e lm.

Varv 4: Hoppa över 1:a st, virka 37 st, 2 st i 3:e lm.

Varv 5: Hoppa över 1:a st, 2 st tills 36 st, 1 st i 3:e lm.

Varv 6: Hoppa över 1:a st, 36 st, 2 st tills.

Varv 7: Hoppa över 1:a st. 2 st tills. 34 st, 1 st i 3:e lm.

Varv 8: Hoppa över 1:a st, 34 st, 2 st tills.

Varv 9: 11 sm, 3 lm, 24 st, 1 st i 3:e lm.

Varv 10-16: Hoppa över 1:a st, 24 st, 1 st i 3:e lm.


Tag av garnet. Vik ihop väskan och sy kortsidan och långsidan.

Halsband: Lägg upp ca 200 lm, börja i 4:e m och virka 2 varv st.

Sy fast bandet på baksidan.

Låsning av locket: Sy i en liten bit kardborreband som låsning på insidan av locket och på motsvarande sida.

TVÄTTRÅD (G-K)



På alla våra banderoller finner Du tvättrådsrekommendationer för garnkvalitén. För färdig produkt rekommenderar vi skonsam tvätt.
Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.